

HotWeb サービスご利用の会員様向け

メール設定マニュアル

(Outlook Express 6)

2008 年 8 月


株式会社エスイーシー HotWeb 事務局

メールサーバー移行に伴う、メールの設定を行います。お手元に同封致しました「HotWeb アクセスアカウント」をご用意下さい。新旧のメールサーバーを並行稼働するため、新サーバーに登録しているメールアドレスの追加登録作業と、現在ご利用のメール設定の確認を行ないます。


デスクトップ上のアイコンをダブルクリックし、「Outlook Express」を起動します。
(デスクトップにない場合には「スタート」
「プログラム」 「Outlook Express」で起動)




「Outlook Express」のメニューバーより[ツール] - [アカウント] をクリックします。



「インターネットアカウント」ダイアログボックスが表示されます。[メール] タブをクリック後、追加をクリックします。




表示されたメニューより [メール] をクリックします。



「インターネット接続ウィザード」が表示されます。「表示名」を入力し、次へをクリックします。




HotWeb アクセスアカウントに記載されているお客様の「メールアドレス」を入力し、次へをクリックします。



「受信メールサーバー」、「送信メールサーバー」にメールサーバーアドレスを入力し、次へをクリックします。(注意¹)

受信メールサーバーの種類	POP3
受信サーバー	mail.hotweb.or.jp
送信サーバー	mail.hotweb.or.jp



アカウント名欄に「**メールアドレス**」、パスワード欄に「**メールパスワード**」を入力し、**次へ**をクリックします。(注意²)

パスワードの大文字・小文字は判別されております。

アカウント名はメールアドレスを入力してください。OutlookExpress は自動で@の前だけを表示しますが、**@hotweb.or.jp も必ず入力してください**。

完了をクリックします。


追加設定したアカウント名がリストに表示されたことを確認します。追加したアカウントを選択し、**プロパティ**をクリックします。

プロパティ画面が表示されます。メールアカウントにはわかりやすい名前(好きな名前)を入力、ユーザ情報の名前及び電子メールアドレスの登録内容の確認をします。「メールの受信時および同期時にこのアカウントを含める」にチェックを入れます。(注意³)

「SMTP AUTH (SMTP 認証)」の設定を行いません。


[サーバー] タブをクリックします。サーバー情報及び、受信メールサーバー情報が正しく入力されていることを確認してください。送信メールサーバーの「このサーバーは認証が必要」にチェックを入れ、**設定**をクリックします。(注意⁴)

「送信メールサーバー」ログオン情報の「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」を選択し、**OK**をクリックします。
一つ前の画面に戻ります。(注意⁵)




「サブミッションポート(port587)」設定を行ないます。

[詳細設定] タブをクリックします。
サーバーのポート番号の送信メール (SMTP) ポート番号を **25** から **587** に変更します。
適用 及び **OK** をクリックします。(注意⁶)




アカウント名の表示が登録した名前に更新されました。追加したアカウントを既定のアカウントに設定をします。
追加したカウントを選択し、**既定に設定** をクリックします。(注意⁷)




追加したアカウントが、既定のメールアカウントに設定されました。


メールの送信は追加したメールアカウントで送信されます。




新旧両方のメールアカウントのメールの受信を同時に行なうため、旧メールアカウントのプロパティを開きます。




「メールの受信時および同期時にこのアカウントを含める。」にチェックが入っている事を確認します。チェックが入っていない場合はチェックを入れてください。**OK** をクリックします。追加したアカウントと同時にメール受信の確認をします。



閉じるをクリックし設定を終了します。



メール送信の確認をしてみましょう。
メッセージの作成画面を表示し、送信者欄に追加登録したアカウントが表示されているか確認してください。旧アカウントが表示されている場合は の操作を行ない、既定のアカウントに設定を行ないましょう。



お疲れ様でした。
以上でメールの設定が完了致しました。

<設定時の注意>

- (注意¹) 新メールサーバーと旧サーバーはサーバー名が違いますので注意してください。
- (注意²) アカウント名欄には「メールアドレス」を入力してください。
- (注意³) 「メールの受信時及び同期時にこのアカウントを含める」にチェックを入れてください。新旧両メールサーバーより受信メールの確認をします。
- (注意⁴) 「このサーバーは認証が必要」に必ずチェックを入れます。認証ができない場合はメールの送信ができませんので注意してください。
- (注意⁵) 「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」を選択します。設定したメールアカウント及びパスワードで認証をします。
- (注意⁶) サーバーのポート番号・送信メールのポート番号を既定の 25 から 587 に変更します。25 番のポートを利用しての送信は新サーバーではできません。
- (注意⁷) メール送信を新サーバーから行ないますので追加で登録したアカウントを既定に設定します。

並行稼働終了後(9月以降)旧サーバーのアカウントの削除をお願い致します。

